



ALIADOS KING GOLD BALANCED

MANUAL DO USUÁRIO - VERSÃO 1.03

MetaTrader 5 | GOLD | M15 | Conta Hedge

Documento operacional para instalação, configuração, painel, modo automático, modo manual e gerenciamento de posições.

Item	Informação
Produto	Aliados King Gold Balanced
Versão oficial	1.03
Ativo de referência	GOLD
Timeframe recomendado	M15
Conta recomendada	Hedge
Corretora testada	XM Standard
Alavancagem dos backtests apresentados	1:500

Este manual foi revisado para melhorar a legibilidade das tabelas e dos espaços internos. Use sempre a versão oficial dos arquivos e confirme os parâmetros no seu ambiente antes de operar.

1. Visão geral

Aliados King Gold Balanced é um Expert Advisor para MetaTrader 5, projetado para operar GOLD em M15, utilizando identificação de retângulos, filtros técnicos, gestão de ordens e painel operacional. A versão oficial deste manual é a 1.03.

2. Requisitos recomendados

Item	Recomendação	Item	Recomendação
Plataforma	MetaTrader 5	Ativo	GOLD
Timeframe	M15	Tipo de conta	Hedge
Corretora testada	XM Standard	Alavancagem de teste	1:500
Execução	VPS recomendada	Autotrading	Ativado

3. Instalação

1. Copie o arquivo EX5 para a pasta **MQL5/Experts** do terminal.
2. Reinicie o MetaTrader 5 ou atualize o Navegador.
3. Abra o gráfico GOLD em M15.
4. Arraste o EA para o gráfico.
5. Autorize negociação algorítmica.
6. Confira os parâmetros antes de confirmar.
7. Mantenha o botão **AlgoTrading** ativo no terminal.

4. Painel operacional



Painel oficial com áreas Position, Order, Signal e Info.

As áreas **ACCOUNT** e **MARKET SIGNAL** exibem saldo, equity, P/L, drawdown, horário, filtro de notícias, score e range. O bloco **SIGNAL** apresenta o estado atual da estratégia. Os botões **AUTO** e **MANUAL** selecionam o modo operacional.



5. Modo AUTO e MANUAL

AUTO: permite que o EA analise, valide e abra novas operações automaticamente quando as condições forem atendidas. O gerenciamento de posições continua ativo conforme os parâmetros.

MANUAL: impede novas entradas automáticas e permite ao usuário operar pelos comandos do painel quando a permissão de trading manual estiver habilitada. O EA pode continuar gerenciando as posições reconhecidas, de acordo com o Magic Number e os parâmetros de trailing.

6. Como ativar operações manuais

===== 24. COMPACT OPERATIONAL PANEL =====					
☐ InpUseProfessionalPanel	true	false		true	
☐ InpPanelDefaultX	8	8	1	80	
☐ InpPanelDefaultY	18	18	1	180	
☐ 50..100, compact visual scale	72	72	1	720	
☐ InpPanelButtonsEnabled	true	false		true	
☐ InpEnableManualPanelTrading	false	false		true	
☐ InpPanelManualLot	0.01	0.01	0.001	0.1	
☐ 0 = no SL for panel manual orders	0	0	1	10	
☐ 0 = no TP for panel manual orders	0	0	1	10	
☐ InpPanelManualTrailingEnabled	false	false		true	
☐ InpPanelManualTrailStartPoints	7000	7000	1	70000	
☐ InpPanelManualTrailDistancePoints	5000	5000	1	50000	
☐ InpPanelManualTrailStepPoints	1000	1000	1	10000	
☐ InpPanelManualMagic	201833	201833	1	2018330	
☐ InpPanelCloseCurrentSymbolOnly	true	false		true	

Parâmetros do painel manual.

Parâmetro	Função	Valor para ativar	Valor para desativar
InpPanelButtonsEnabled	Habilita os botões do painel	true	false
InpEnableManualPanelTrading	Autoriza abertura manual pelo painel	true	false
InpPanelManualLot	Lote padrão da ordem manual	Ex.: 0.01	-
InpPanelManualTrailingEnabled	Ativa trailing nas ordens manuais	true	false
InpPanelCloseCurrentSymbolOnly	Limita fechamentos ao ativo atual	true	false

Para operar manualmente, use **InpPanelButtonsEnabled=true** e **InpEnableManualPanelTrading=true**. Depois, selecione **MANUAL** no painel. Para impedir novas operações manuais, altere **InpEnableManualPanelTrading** para **false**.


7. Parâmetros das ordens manuais

Parâmetro	Descrição
InpPanelManualLot	Volume padrão das ordens manuais.
0 = no SL for panel manual orders	Zero significa que nenhuma proteção inicial de Stop Loss será adicionada automaticamente.
0 = no TP for panel manual orders	Zero significa que nenhum Take Profit inicial será adicionado automaticamente.
InpPanelManualTrailStartPoints	Distância favorável necessária para iniciar o trailing.
InpPanelManualTrailDistancePoints	Distância mantida entre preço e Stop Loss após o trailing iniciar.

Parâmetro	Descrição
InpPanelManualTrailStepPoints	Avanço mínimo necessário para nova atualização do Stop Loss.
InpPanelManualMagic	Magic Number usado para identificar ordens manuais do painel.
Atenção	Valores em pontos dependem da especificação do GOLD na corretora. Eles não representam diretamente dólares.



8. Leitura do retângulo e dos sinais



Exemplo de retângulo, níveis e sinal de compra.



Exemplo de SELL APPROVED e ordens abertas.

As linhas do retângulo representam os limites estruturais usados pela estratégia. O painel pode apresentar estados como **WAITING FOR SETUP**, **WAITING BREAKOUT**, **BUY APPROVED**, **SELL APPROVED** e **RANGE TOO LARGE**. O usuário deve manter o gráfico em M15 para a experiência visual recomendada.

9. Botões de controle

Botão	Função
PAUSE	Pausa novas entradas do EA, preservando o painel.
CLOSE EA	Fecha posições reconhecidas como pertencentes ao EA.
CLOSE ALL	Comando de fechamento amplo; deve ser usado com cautela.

Botão	Função
CLOSE BUY	Fecha posições de compra compatíveis com o escopo configurado.
CLOSE SELL	Fecha posições de venda compatíveis com o escopo configurado.

Antes de usar qualquer botão de fechamento, confirme se **InpPanelCloseCurrentSymbolOnly** está configurado conforme sua intenção.



10. Trailing e gerenciamento



Exemplo de posições em gerenciamento e trailing.

O trailing desloca o Stop Loss quando a posição avança a favor. O início, a distância e o passo devem ser configurados com cuidado. Alterações muito agressivas podem aumentar fechamentos prematuros; valores muito amplos podem devolver parte relevante do lucro flutuante.

11. Boas práticas

Utilize conta demo antes de operar capital real. Confirme o símbolo, o lote mínimo, o passo de volume, o spread, o tipo de conta e o horário do servidor. Use VPS estável. Evite alterar parâmetros sem novo backtest. Mantenha registros de versão e hashes dos arquivos oficiais.

12. Solução de problemas

Situação	Verificação recomendada
EA não abre operações	Confirme AUTO, AlgoTrading, horário, filtros, margem e tipo de conta Hedge.
Botões manuais não funcionam	Confirme InpPanelButtonsEnabled=true e InpEnableManualPanelTrading=true.
Linhas desaparecem ao trocar timeframe	Retorne ao M15 e aguarde o redesenho do painel e dos objetos.
Ordem rejeitada	Confira volume, margem, Stop Level, Freeze Level e Diário do terminal.
Painel fora do lugar	Use escala visual padrão e reinicie o EA no gráfico.

13. Aviso de risco

O uso de Expert Advisors não elimina o risco. Mercados alavancados podem produzir perdas rápidas. Backtests e resultados históricos não garantem desempenho futuro. O usuário deve definir o lote de acordo com sua tolerância ao risco e acompanhar o funcionamento do terminal, da VPS, da corretora e do EA.

Documento em português - Agosto de 2026.